

ATAJOS MÓVILES

Llamada en Espera

- Activar: *43# y tecla de llamada
- Desactivar: #43# y tecla de llamada

Llamada Oculta

- #31#nº teléfono y tecla de llamada
- Válido para todos menos para FINN.

Desvío Si Apagado o Fuera de Cobertura (a cualquier nº o al buzón¹)

- Activar **62*Número# y tecla de llamada
- Desactivar ##62# y tecla de llamada
- Estado *#62# y tecla de llamada

Desvío Si Ocupado (a cualquier nº o al buzón¹)

- Activar **67*Número# y tecla de llamada
- Desactivar ##67# y tecla de llamada
- Estado *#67# y tecla de llamada

Desvío Si No Responde (a cualquier nº o al buzón¹)

- Activar **61*Número# y tecla de llamada
- Desactivar ##61# y tecla de llamada
- Estado *#61# y tecla de llamada

Parámetros de tiempo configurables (Si no contesta a los X segundos):

- **61*Número**Tiempo# y tecla de llamada

Los valores válidos son: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 segundos.

Desvío Incondicional (en todos los casos, a cualquier nº o al buzón¹)

- Activar **21*Nº# y tecla de llamada
- Desactivar ##21# y tecla de llamada
- Estado *#21# y tecla de llamada

¹ Nº Buzón de voz:

- CITELIA: **121**
- LEMON (LM): **121**
- MASMOVIL (MM): **242**
- ² FINN (FN): **2242**

Anular todos los Desvíos de Llamada y Buzón de Voz

- ##002# y tecla de llamada
- Después de esta secuencia en MASMOVIL y en FINN se activa automáticamente el Aviso de llamada perdida. En CITELIA y LEMONVIL hay que hacerlo desde la plataforma.

² La activación del buzón de voz en **FINN** (FN) es distinta al resto de Operadores.

- Activación Buzón de voz: *147# y tecla de llamada.

- Una vez activado se pueden desactivar las opciones deseadas marcando los códigos estándar si no se quiere tener en todos los casos.